helpersew

выкройки | материалы | инструменты

ОПИСАНИЕ ПОШИВА

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

ШОРТЫ SCOT

helpersew
выкройки | материалы | инструменты

ОГЛАВЛЕНИЕ

3-4 Технический рисунок с подробным описанием деталей изделия.
Прибавки изделия.
Основные длины изделия.

5 Детальные фотографии изделия.

6 Что нужно для пошива.
Выбор трикотажа, фурнитуры и вспомогательных материалов.
Расход трикотажа. Подготовка трикотажа к раскрою.

7 Раскладка деталей кроя.

8 Схема дублирования деталей кроя.

9-33 Пошаговая технология пошива.

34 Таблица размерных признаков.

35 Положение об авторском праве.
Контакты.

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

helpersew
выкройки | материалы | инструменты

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Шорты трикотажные свободного кроя с цельнокроеным поясом. В пояс вставлена резинка шириной 5 см. Для фиксации резинки по поясу проложены 2 дополнительные строчки. В люверсы на поясе вставлен плоский шнур шириной 1 см. В среднем шве передних половинок имитация гульфика с двойной отстрочкой. Карманы в боковых швах с отстрочкой по входу в карман на 0,7 см. Сзади кокетка с отстрочкой 0,7 см и карман с листочкой на правой задней половинке. По низу подгибка 3,5 см с отстрочкой. Сгиб припуска рассечен, припуск по низу открыт.

ПРИБАВКИ ИЗДЕЛИЯ

Общая прибавка по бедрам	*8 см*

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ОСНОВНЫЕ ДЛИНЫ ДЛЯ РОСТОВ 164-188 СМ

	164	170	176	182	188
Длина шорт по боковому шву (см)	*43,5*	*90*	*94*	*98,5*	*102,5*

ОСНОВНЫЕ ШИРИНЫ ДЛЯ ОБХВАТА БЕДЕР 89-110 СМ

	89-91	95-98	101-104	107-110
Ширина шорт по низу (см)	*52*	*56,5*	*60*	*63*

ДЛИНА ШНУРА И РЕЗИНЫ ДЛЯ ОБХВАТА БЕДЕР 89-110 СМ

	89	91	95	98	101	104	107	110	115	118
Длина шнура (см)	*124*	*128*	*132*	*136*	*140*	*144*	*148*	*152*	*148*	*152*
Длина резины пояса (см)	*64*	*68*	*72*	*76*	*80*	*84*	*88*	*92*	*96*	*100*

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

ОБЩИЙ ВИД

КАРМАН

ВИД СЗАДИ

КАРМАН

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

- Выкройка
- Трикотаж
- Нитки 5 катушек
- Эластичная лента шириной 5 см
- Долевая клеевая кромка шириной 1,5 см - 50 см
- Дублерин средней плотности - 30 см
- Люверсы диаметром 12 мм - 2 шт
- Готовый шнур шириной 1 см (также можно сделать из ткани)
- Швейная машина
- Оверлок
- Утюг с паром

ПОДГОТОВКА ТКАНИ К ПОШИВУ

Ткань необходимо продекатировать при помощи утюга с паром.

РАСХОД ТРИКОТАЖА

Для пошива рекомендуется трикотаж футер трехниточный и двухниточный.
Для подкладки карманов - кулирная гладь.

Расход трикотажа при ширине 180 см:

- футер 100 см,
- кулирная гладь 35 см.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

- Как напечатать и склеить выкройку (ссылка)
- Как подготовить выкройки к раскрою (ссылка)
- Правила раскроя (ссылка)

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Заутюжить припуск гульфика на левой передней половинке шорт.



2. Обработать карман. Наложить деталь внутренней мешковины кармана на переднюю половину брюк, совмещая срезы. Сколоть булавками. Обтачать вход в карман. Рассечь припуски в уголках



ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

3. Рассечь припуски вдоль короткой части строчки.



4. Расстрочить вход в карман на 0,1 см. Направить припуски на мешковину, проложить строчку на расстоянии 1 мм от шва с лицевой стороны по детали мешковины.

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ



15. Сложить деталь листочки пополам изнаночной стороной внутрь, приутюжить.
Намелить припуски на одной из сторон (далее она будет называться изнаночной).



16.На лицевой стороне правой задней половинки шорт поставить метки в уголках листочки.



17. Уложить листочку лицевой стороной к лицевой стороне правой задней половинки шорт. Уровнять срезы по шву притачивания, совместить метки в уголках, зафиксировать булавками.

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

60. Концы шнура подвернуть два раза по 5 мм и застрочить

61. Отутюжить готовое изделие



ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА

Основные размерные признаки (рост 164-188)

Обхват груди	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Обхват талии	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	89	92	95	98	101	104	107	110	113	116
Обхват плеча	27,4	28,6	29,8	31	32,2	33,4	34,6	35,8	37	33

Размерные признаки переменные от значения роста

Рост | Обхват груди	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
					Длина руки					
164	56,3	56,4	56,5	56,6	56,7	56,8	56,2	56,3	56,4	-
170	58,3	58,4	58,5	58,6	58,7	58,8	58,2	58,3	58,4	58,5
176	60,3	60,4	60,5	60,6	60,7	60,8	60,2	60,3	60,4	60,5
182	62,3	62,4	62,5	62,6	62,7	62,8	62,2	62,3	62,4	62,5
188	64,3	64,4	64,5	64,6	64,7	64,8	64,2	64,3	64,4	64,5
					Длина плечевого ската					
164	14,7	14,8	14,9	15	15,1	15,2	16	16,1	16,2	-
170	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	16,4	16,5	16,6	16,7
176	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9	16	16,8	16,9	17	17,1
182	15,9	16	16,1	16,2	16,3	16,4	17,2	17,3	17,4	17,5
188	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	17,6	17,7	17,8	17,9
					Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи сбоку					
164	44,5	44,7	44,9	45,1	45,3	45,5	45,6	45,8	46	-
170	45,5	45,7	45,9	46,1	46,3	46,5	46,6	46,8	47	47,2
176	46,5	46,7	46,9	47,1	47,3	47,5	47,6	47,8	48	48,2
182	47,5	47,7	47,9	48,1	48,3	48,5	48,6	48,8	49	49,2
188	48,5	48,7	48,9	49,1	49,3	49,5	49,6	49,8	50	50,2
					Расстояние от точки основания шеи сбоку до линии обхвата талии спереди (длина талии спереди)					
164	41,6	42,3	43	43,7	44,4	45,1	46	46,7	47,4	-
170	42,5	43,2	43,9	44,6	45,3	46	46,9	47,6	48,3	49
176	43,4	44,1	44,8	45,5	46,2	46,9	47,8	48,5	49,2	49,9
182	44,3	45	45,7	46,4	47,1	47,8	48,7	49,4	50,1	50,8
188	45,2	45,9	46,6	47,3	48	48,7	49,6	50,3	51	51,7

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

helpersew
выкройки | материалы | инструменты

КОНТАКТЫ

Вся информация предоставленная в данном руководстве к пошиву является объектом авторского права и предоставляется покупателям для личного пользования. Перепродажа запрещена и преследуется по закону.

Email: sale@helpersew.com
Instagram direct - @helpersew
Telegram - @helpersew
W/A 89137759638

WWW.HELPERSEW.COM

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА